

Tokenek installálása használata

a szerkesztőségi rendszerbe történő belépéshez

A Publishing Factory Kft. által működtetett szerkesztőségi rendszerekhez történő hozzáférést cégünk digitális aláírások segítségével teszi lehetővé a felhasználók számára. Ennek lényege, hogy minden ügyfelünk minden dolgozója egy névre szóló digitális aláírást kap, melyet úgynevezett Tokenen adunk át.

Ezeket a Tokeneket tehát arra használjuk, hogy a felhasználók ennek segítségével azonosítsák magukat a rendszerben. Maga a Token természetesen használható Windows vagy Linux operációs rendszer alatt is, itt most a Windows alatt történő használatbavétel módját írjuk le.



I. Installálás

1.0 Korábbi driverek eltávolítása

Ha még nem használtunk tokent a gépünkön, akkor továbbléphetünk a Token driver installálása részhez. Ha korábban volt már a gépünkön más hasonló token (pl. eAladdin), akkor azt az installálás megkezdése előtt távolítsuk el, illetve a FireFoxunkban is töröljük a driver regisztrációját.

A regisztráció törlésének menete: Indítsuk el a FireFox-ot. Az Eszközök menü Beállítások pontjában: Haladó Ikon – Biztonság fülön -> Adatvédelmi eszközök gomb.

A Felugró ablakban válasszuk ki az eAladdin feliratot, majd nyomjuk meg az Eltávolítás gombot. Miután az eAladdin modul eltávolítása sikeres volt, indítsuk újra a böngészőt!

1.1 Token driver installálása

Ahhoz, hogy ez a Token működni tudjon Windows alatt szükséges, hogy a megfelelő drivert és szoftvert telepítsük. Az ehhez szükséges programokat (driver és middleware) innen tölthetjük le:

<http://download.publishing.hu/eutron/>

A letöltéshez a következő adatokat kell beírni a felugró ablakban:

Felhasználónév: **publishing**

Jelszó: **download**

Ha megfelelő jogosultságokkal rendelkezünk a Windowsban, akkor letöltés után a két zip file-t csomagoljuk ki, majd a könyvtárakban lévő exe filera kattintva a driver és a middleware telepítésre kerül.

Miután installáltuk a Tokenhez tartozó drivert újra kell indítanunk a Windowsunkat.

1.2 A FireFox installálása

A Token úgy kerül átadásra, hogy az FireFox és InternetExplore alatt is használható, de a szerkesztőségi rendszer kizárólag FireFox-ra van kialakítva, ezért ezt a programot kell használni, amit itt lehet letölteni: <http://firefox.hu/letoltes>


Ha még nincsen a gépünkön FireFox, akkor töltsük le és installáljuk.

1.3 Token aktiválása Firefox böngészőben

Ha sikeresen telepítettük a drivert és a FireFox-ot is, akkor már csak annyi dolgunk van, hogy a FireFox-nak megadjuk, hogy mostantól ezt a tokenet szeretnénk majd használni.

A driver installálása után alul jobb oldalon a toolbarban megjelent egy kis ikon, ami egy tanúsítványt és fölötte egy kis nagyítót ábrázol:

Jobb egérgombbal kattintva erre a kis ikonra megjelenik fölötte egy menü és benne a PKCS11 register/unregister felirat. Válasszuk ki ezt a menüpontot és a következő ablak jelenik meg:



Jelöljük be, hogy a FireFox böngészőben szeretnénk elvégezni a regisztrációt, majd nyomjuk meg a Regisztrálás/Regisztráció törlése gombot. Ezzel készen is vagyunk.

II. Token használat

2.1 A Token használata:

Csatlakoztassuk a Token a számítógép USB portjára. A Tokenben lévő sárga és zöld színű lednek ekkor világítania kell!

Most indítsuk el a Firefox programunkat és próbáljunk meg belépni a szerkesztőségi rendszerbe. A szerkesztőségi rendszer címe projectenként más és más, ezért ezt itt most nem tudjuk megadni.

Jellemzően valami hasonló: <https://projectname.publishing.hu>

Ilyenkor a számítógép megkérdezi azt a jelszót, amit a Tokenhez rendeltünk. Ez indulásnak a következő: **112233**


Ha sikerült belépünk a szóban forgó projectbe, akkor mindent tökéletesen csináltunk, ha nem akkor ugorjunk a 3. Jellemző hibák az installálás során c. részhez.

2.1 A Token jelszavának megváltoztatása:

Ugyan már minden működik, de van azonban még egy tennivaló! Meg kell változtatnunk a Tokenünk jelszavát valami egyedi jelszóra. Használjunk betűket és számokat vegyesen. Vigyázzunk a kis és nagy betűk közti különbségre és lehetőleg kerüljük a magyar ékezeteket valamint az Y és a Z betűt, mert ezek az angol és a magyar billentyűzeteken fel vannak cserélve és emiatt megtévesztő lehet.

A jelszó cseréjét a következőképpen tehetjük meg:

Illesszük a Tokenünket az USB portba és indítsuk a Start menü/Programok/charismatics/smart security interface programot és a baloldali listában válasszuk ki az Eutron Cryptoidentity opciót. Ha ráklikkelünk akkor ez a kis opció kibomlik és alatta láthatjuk a tokenünk által tárolt kulcsokat:



A Token menüpontban válasszuk ki a Felhasználói PIN-kód módosítása menüpontot majd adjuk meg a régi, illetve az új jelszavunkat kétszer egymás után. Ezt követően az Ok gomb megnyomásával a jelszavunk megváltozott. Mostantól már kizárólag csak az új megváltoztatott jelszavunkkal fogjuk tudni elérni a rendszert.

III. Jellemző hibák az installálás során

- I. Installáltuk a Token driverét, de nem világít a Token, amikor az USB porthoz csatlakoztatjuk.

Próbáljuk meg újracsatlakoztatni az eszközt, hátha csak kontakt hibáról van szó. Ha így sem világít a Token, akkor a gép BIOS-ában keressük a hibát, illetve ellenőrizzük, hogy a gép USB portja működőképes-e. Kérjük ehhez a rendszergazdák segítségét!

- II. Világít a Token és beírva a szerkesztőségi rendszer címét azt választ kapjuk a képernyőn, hogy nincsen jogosultságunk az oldal eléréséhez.

Ilyenkor minden „tökéletesen működik”, csak nem adott jogosultságot még senki a szerkesztőségi rendszerhez. Kérjük a cégünk kapcsolattartóját, aki a Publishinggal felveszi a kapcsolatot és a szükséges jogosultságokat beállítja.

- III. A szerkesztőségi rendszerbe próbáltunk belépni és 12.227-es hibát, illetve „Page not found” hibaüzenetet kaptunk. Ilyenkor valamiért nem sikerül belépni a Publishing szerverére. Ennek több oka lehet:

- Hibás url-t használtunk. Ellenőrizzük, hogy jól írtuk-e be a címet.
- Valamilyen proxy vagy tűzfal beállítás miatt nem érjük el a szerveret.
- Nem jó jelszót adtunk meg a Tokennek
- Túl sokszor próbálkoztunk hibás jelszóval és ezért a token letiltott minket.

Fontos tudnunk, hogy a Token hasonlóan működik mint egy bankkártya. Ez azt jelenti, hogy ennek megfelelően kell rá vigyáznunk és ennek megfelelően kell a hozzá tartozó jelszó biztonságáról gondoskodnunk!

- Nem szabad pl. a jelszót leírni és a gép mellett kiragasztva tárolni!
- Ne hagyjuk a Tokent a számítógépben, amikor haza megyünk!

A Tokenhez használt jelszót jól jegyezzük meg. Ha háromszor egymás után hibásan adjuk meg jelszavunkat, akkor a Token egy bankkártyához hasonlóan letiltásra kerül. Ilyenkor azt csak a rendszergazdák tudják újra aktiválni.

Amennyiben a Tokenünk elvesz vagy bármi módon megsemmisül, akkor azt haladéktalanul jelenteni kell a Publishing Kft.-nek: **support@publishing.hu**